

Nastavení mumble pro Windows

Stáhnete si klienta [Mumble](#) ve verzi alespoň 1.2.0 (poslední verze je 1.2.4) a připojíte se s ním na server www.pirati.cz (kliknete na ikonu zeměkoule, v okně, které vyskočí, kliknete na „Add New...“, „Label“ vyplňte „pirati.cz“, „Address“ také „pirati.cz“, „Port“ nechte tak, jak je a „Username“ vyplňte svým přihlašovacím jménem ve fóru. Poté klikněte na „Connect“ a v okně, které se objeví, zadejte heslo, kterým je přihlašujete do fóra. A můžete začít mluvit

Nastavení mumble pro Windows

Pokud se vám nedaří připojit standardní cestou, přetáhněte si ikonku Mumble (zástupce mumble.exe) na plochu, klikněte pravým tlačítkem, dejte vlastnosti a v položce cíl nahraďte původní text C:/.... na

```
mumble 'mumble://Jmeno:Heslo@pirati.cz/?version=1.2.3'
```

kde *Jmeno* a *Heslo* jsou uživatelské jméno a heslo do fóra. Pokud máte ve jménu mezeru musíte ho [url-enkódovat](#). Za *version*= napíšete verzi svého Mumble klienta, tedy např. 1.2.3 . Dejte OK, a pak jen stačí spustit Mumble klient standardně levým tlačítkem na právě

upravený zástupce. Klient vás automaticky přihlásí. Tento postup funguje až od verze Mumble-1.2.3a nikoliv Mumble-1.2.3.

Můžete také použít launcher: [mumblelauncher.zip](#)

Zobrazení ve fóru

Zobrazení vašeho aktuálního 'Mumble status' v podpisu na fóru:

```
[mumble]jmeno prijmeni[/mumble]
```

Pokyny pro nastavení telefonování

1. používejte raději Push-to-Talk, čili vyberte si klávesu, kterou budete mikrofon aktivovat (třeba pravý Control)
2. rozhodně si nasadíte sluchátka, ať nechytáte zpětnou vazbu z reproduktorů do mikrofonu
3. máte-li na stejném počítači nainstalován také Skype, **zakažte** v jeho Nastavení (nebo Možnostech) v záložce Zvuková zařízení, aby si sám určoval úroveň citlivosti mikrofonu. Citlivost mikrofonu si poté ručně nastavte zhruba na 25%.

